

NOTES REGLAGES BALLET URBAIN


- 1- PC FACE DECOR régler devant et sur le décor en haut couper au gaffe
- 2- PC FACE CENTRALE prend de pied jusqu'à la moitié du plateau
- 3- 2 PC FACE GÉNÉRALE prend de pied jusqu'à la moitié du plateau
- 4- LAT BAS PC SUR PIED régler à l'horizontale sans prendre le sol
- 5- 2 PC FACE ROUGE prend tout le plateau



- 6- DECOUPE DE FACE prend de pied la zone créée par la découpe 10
- 7- PC LAT HT prend le plateau gaffé sur le décor




8-9-10 DECOUPE DOUCHE en douche droite diamètre 2,6m la 8 et 10 se touchent au centre



11- 4 PAR CP 61

Banane face lointain cote côté prend les musiciens pendant la batterie avant scène milieu





12- 4 PAR CP 61

Banane face lointain prend toute la zone de jeu



13-14-15-16 PAR CP62 CHAZ 1

Remplaçable par des auto



17-18-19-20 PAR CP62 CHAZ 2

Remplaçable par des auto

